

Как се конфигурира PPPoE в Microsoft Windows Vista?

1. Щракнете върху **Start menu**.
2. Щракнете върху **Control Panel**.
3. Щракнете върху **Network & Sharing Center**.
4. Щракнете върху **Set up a connection or network**.
5. Изберете **Connect to the Internet** -> Щракнете върху **Next**.
6. Щракнете върху **Broadband (PPPoE)**.
7. Въведете потребителското име **VESTxxxx** /буквите са главни/
8. Въведете паролата.
9. Щракнете върху **Connect**.
10. Ако всичко е наред, ще видите съобщение, че връзката е готова **“the connection is ready“** и можете да щракнете върху **Close**.

Как се конфигурира PPPoE в Microsoft Windows XP?

1. Щракнете върху **Start**, щракнете върху **Control Panel**, след което щракнете два пъти върху **Network and Internet Connections**.
2. Щракнете върху **Network Connections**, след което щракнете върху **Create a new connection** в лявото поле **Network Tasks**.
3. След като **Network Connection Wizard** стартира, щракнете върху **Next**.
4. Щракнете върху **Connect to the Internet**, след което щракнете върху **Next**.
5. Щракнете върху **Set up my connection manually**, след което щракнете върху **Next**.
6. Щракнете върху **Connect using a broadband connection that requires a user name and password**.
7. Въведете **Vestitel** и щракнете върху **Next**.
8. Въведете потребителското име **VESTxxxx** /буквите са главни/.
9. Въведете паролата.
10. Въведете паролата още веднъж за потвърждаване и щракнете върху **Next**.
11. Щракнете върху **Add a shortcut to this connection to my desktop**.
12. Щракнете върху **Finish** за да завършите **Network Connection Wizard**.

Как се конфигурира PPPoE в Linux?

Обадете се на **4281012**.

DNS

1. Щракнете върху **Start**, щракнете върху **Control Panel**, след което щракнете два пъти върху **Network and Internet Connections**.
2. Щракнете върху **Network Connections**, след което щракнете върху **Local Area Connection**.
3. В новоотворения прозорец щракнете върху **Properties**, което ще отвори нов прозорец.
4. Маркирайте в новия прозорец **Internet Protocol (TCP/IP)** и щракнете върху **Properties**.
5. Маркирайте опцията "**Use the following DNS server addresses:**" и въведете както следва:
Preferred DNS Server: 87.247.248.132
Alternate DNS Server: 87.247.249.82
6. Щракнете върху **OK**
7. Щракнете върху **OK**
8. В прозореца **Local Area Connection Properties** щракнете върху **Support** и след това върху **Repair**.
9. Щракнете върху **Close**